

[> Anderes](#)

DME: Vorarbeiten in Organisations-Einstellungen



Zu-Erledigen-Box


Bezug: [DME: RIC-Zuordnungen hinterlegen](#)

Der Landkreis gibt die internen RIC-Bezeichnungen nicht heraus. Öffentlich wird mit einer sprechenden Bezeichnung für einen RIC gearbeitet. Diese Vorgaben müssen auf Gemeindeebene als Rufkombination definiert werden, damit sie später einheitlich in der Gemeinde verwendet werden können.

Einem Meldeempfänger können Melderschleifen (ein Synonym für Rufkombination!) zugewiesen werden. Bei der Zuordnung eines Melders an eine Person, werden die Rufkombinationen an die Person übergeben.

Als Administrator auf Gemeindeebene einloggen!

Anzahl Rufkombinationen einstellen



1. Modul „Einstellungen“ anklicken
2. Menü „Einstellungen“ anklicken
3. Baumstruktur „Einstellungen“ auswählen
4. Unterpunkt „Organisations-Einstellungen“ auswählen
5. Unterpunkt „Alarmierung“ auswählen
6. Punkt „Anzahl Rufkombinationen“ anklicken

7. Button „Ändern“ anklicken
8. Im Eingabefeld die Anzahl der in der Gemeinde verwendeten Rufkombinationen eintragen. (Hier 55)
9. Button „Speichern“ anklicken

Rufkombinationen definieren

The screenshot shows the Dräger software interface for defining call combinations. The top navigation bar includes icons for home, user, alarm, mail, settings, and documents, along with the version number 2019.24.2 (09.12.2019) and a user profile dropdown. The main menu on the left lists various settings categories: Einstellungen, Passwort / Konto, Benutzerverwaltung, Abfragen, Exporte, Profile, Menü-Editor, MAT, Im-/Export, and Datenverwaltung. The 'Einstellungen' menu is expanded, showing 'Organisations-Einstellungen' (Allgemeines, Alarmierung, Definition Rufkombinationen), 'Personal', 'Lehrgänge/Seminare', 'Technik', 'Bericht', and 'Benutzer-Einstellungen'. The 'Definition Rufkombinationen' section is active, displaying a table of call combinations. The table has two columns: 'Rufkombination:' and 'Stichwort:'. The 'Rufkombination:' column contains various codes starting with 'RIC_', and the 'Stichwort:' column contains their corresponding descriptions. Buttons for 'Ändern', 'Zurücksetzen', 'Speichern', and 'Abbrechen' are visible at the top of the table.

Rufkombination:	Stichwort:
RIC_OrtsBM/stellv.	OrtsBM/stellv.
RIC_Sirene	Sirene
RIC_OrtsFW alle	OrtsFW alle
RIC_Kleine Schleife	Kleine Schleife
RIC_Rettungssatz	Rettungssatz
RIC_Sonderfahrzeug	Sonderfahrzeug
RIC_Tagesschleife 1	Tagesschleife 1
RIC_Tagesschleife 2	Tagesschleife 2
RIC_Probealarm	Probealarm
RIC_Gemeinde alle	alle
RIC_GemBM/ stellv.	StBM Stadt Syke
RIC_Pressesprecher	PS
RIC_ELO	ELO
RIC_U-Gruppe	U-Gruppe
RIC_WBK	Wärmebildkameras

1. Modul „Einstellungen“ anklicken
2. Menü „Einstellungen“ anklicken
3. Baumstruktur „Einstellungen“ auswählen
4. Unterpunkt „Organisations-Einstellungen“ auswählen
5. Unterpunkt „Alarmierung“ auswählen
6. Punkt „Definition Rufkombinationen“ anklicken
7. Button „Ändern“ anklicken
8. im linken Eingabefeld die Rufkombination mit dem Präfix RIC_ plus sprechende RIC-Bezeichnung eingeben (hier im Feld 1: RIC_OrtsBM/stellv.)
9. im rechten Eingabefeld die sprechende Bezeichnung selbst eingeben (hier: OrtsBM/stellv.)
10. Abschließend den Button „Speichern“ anklicken

Die Reihenfolge kann nicht verändert werden und muss als beliebig akzeptiert werden. Spätere

Änderungen können nur durch Überschreiben (bei Umbenennungen einer RIC-Bezeichnung!!!) oder durch Anhängen neuer Rufkombinationen (bei Ergänzungen bei den RIC-Bezeichnungen). Änderungen sollten mit Bedacht vorgenommen werden und die Auswirkungen erst getestet werden ([Spiele-Version!!!](#)).

[anderes](#)

From:

<https://feueronldh.feuerwehr-stadt-syke.de/> - **FeuerON im Landkreis Diepholz**

Permanent link:

https://feueronldh.feuerwehr-stadt-syke.de/anderes/dme_vorarbeiten_in_organisations-einstellungen

Last update: **2023/10/05 12:32**

